


Instructivo configuración de mails de conae.gov.ar

Microsoft Office Outlook:

Seleccionar: “Cuentas de correo Electronico” de la cuenta en el menú desplegable “Herramientas”:



Seleccione Agregar una nueva cuenta de correo electrónico.
Presione Siguiete

Seleccione el tipo de cuenta que desea:

POP	IMAP
- Baja los mensajes a su computadora para leerlos desconectado. Puede (o no) guardar los mensajes en el servidor.	- Mantiene los mensajes sincronizados con el servidor. Puede descargarlos adicionalmente para leerlos offline.
- Se debe configurar el cliente para mantener los mensajes además de guardarlos.	- Se debe configurar el cliente para bajar los mails para su lectura offline.
Recomendado para computadoras fijas y para almacenar los mails históricos. No recomendado configurar cuenta POP en más de 1 equipo.	Similar al webmail, recomendado para computadoras móviles. Puede clasificar el mail en carpetas sincronizadas con el servidor, por ejemplo Enviados y Borrador.

Si elige IMAP:

Cuentas de correo electrónico

Tipo de servidor
Puede elegir el tipo de servidor con el que trabajará su nueva cuenta de correo electrónico.

- Servidor de Microsoft Exchange**
Conecte con un servidor de Exchange para leer el correo electrónico, obtener acceso a carpetas públicas y compartir documentos.
- POP3**
Conecte con un servidor de correo electrónico POP3 para descargar el correo.
- IMAP**
Conecte con un servidor de correo electrónico IMAP para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- HTTP**
Conecte con un servidor de correo electrónico HTTP como Hotmail para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- Tipo de servidor adicional**
Conecte con otro grupo de trabajo o con un servidor de otro fabricante.

< Atrás Siguiente > Cancelar

Presione Siguiente

Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (IMAP)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario 1

Su nombre:
Dirección de correo electrónico:

Información del servidor 2

Servidor de correo entrante (IMAP):
Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:
Contraseña:
 Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

3

< Atrás Siguiente > Cancelar

Ingrese los datos de su cuenta (1). Como nombre de usuario escriba su dirección de mail (2), puede escribir solo su nombre de usuario, pero se recomienda incluir su mail completo.

Presione la opción Más Configuraciones (3)


Vaya a la solapa “Servidor de Salida” y marque la casilla “Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación”.

The screenshot shows the 'Configuración de correo electrónico de Internet' dialog box with the 'Servidor de salida' tab selected. The 'Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación' checkbox is checked. Below it, the 'Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada' radio button is selected. There are input fields for 'Nombre de usuario:' and 'Contraseña:', and a checked 'Recordar contraseña' checkbox. The 'Iniciar sesión utilizando Autenticación segura de contraseña (SPA)' checkbox is unchecked. 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom.

Vaya a la solapa Avanzadas y marque las dos casillas de SSL. A continuación asegúrese que los puertos son los siguientes.

The screenshot shows the 'Configuración de correo electrónico de Internet' dialog box with the 'Avanzadas' tab selected. The 'Números de puerto del servidor' section has 'Servidor de entrada (IMAP):' set to 993 and 'Servidor de salida (SMTP):' set to 465. Both have checked checkboxes for 'Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)'. There is a 'Usar predeterminados' button next to the IMAP port field. The 'Tiempo de espera del servidor' is set to 'Corto' on a slider, with 'Largo' at 1 minuto. There is a 'Carpetas' section with a 'Ruta de acceso de la carpeta raíz:' input field. 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom.

A continuación, el sistema le solicitará su clave para descargar las carpetas de su correo (Borrador, Enviados, etc)



Correo electrónico de Internet - mail.conae.gov.ar

Escriba su nombre de usuario y contraseña para el siguiente servidor.

Inicio de sesión

Servidor: mail.conae.gov.ar

Nombre de usuario: usuario@conae.gov.ar


Contraseña:

Recordar contraseña

Aceptar Cancelar

Su clave estará encriptada en todo momento.

Si elige POP:



Cuentas de correo electrónico

Tipo de servidor
Puede elegir el tipo de servidor con el que trabajará su nueva cuenta de correo electrónico.

- Servidor de Microsoft Exchange**
Conecte con un servidor de Exchange para leer el correo electrónico, obtener acceso a carpetas públicas y compartir documentos.
- POP3**
Conecte con un servidor de correo electrónico POP3 para descargar el correo.
- IMAP**
Conecte con un servidor de correo electrónico IMAP para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- HTTP**
Conecte con un servidor de correo electrónico HTTP como Hotmail para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- Tipo de servidor adicional**
Conecte con otro grupo de trabajo o con un servidor de otro fabricante.

< Atrás Siguiente > Cancelar

Presione Siguiente

Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario **1**

Su nombre:
Dirección de correo electrónico:

Información del servidor **2**

Servidor de correo entrante (POP3):
Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:
Contraseña:
 Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

Probar configuración

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)

3

< Atrás Siguiente > Cancelar

Ingrese los datos de su cuenta (1). Como nombre de usuario escriba su dirección de mail (2), puede escribir solo su nombre de usuario, pero se recomienda incluir su mail completo así evita problemas en el siguiente paso de autenticación.

Presione la opción Más Configuraciones (3)

Vaya a la solapa Servidor de Salida, marque la casilla “Mi servidor de salida requiere autenticación”

Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Conexión Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:
Contraseña:
 Recordar contraseña


Iniciar sesión utilizando Autenticación segura de contraseña (SPA)

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

Aceptar Cancelar

(Si agregó su usuario sin @conae.gov.ar, agreguelo).

Pase a la solapa Avanzadas



Seleccione la opción SSL así la comunicación estará encriptada para enviar y recibir mails. Verifique que los puertos queden configurados como 995 y 465.

Si quiere guardar mensajes en el servidor, seleccione la casilla "Dejar una copia de los mensajes en el servidor" (Leave a copy of messages on Server)